

ATUALIZE O SEU KOBOLD ROBÔ ASPIRADOR VR100

Desenvolva e optimize o seu Robô Aspirador Kobold VR100 com o uptade de firmware da Vorwerk. Retire vantagens das novas funcionalidades através do download do novo “Kobold VR100 Updater”. Uma vez instalado, o “Kobold VR100 Updater” irá automaticamente atualizar o seu equipamento para a última versão.

O que necessita para a instalação e uptade

- Sistema Operativo Windows Vista (32 bit), Windows XP or Windows 7 (32 ou 64 bit)
- 20 MB de espaço livre no disco
- Uma ligação à internet;
- O seu computador deverá ter uma porta USB livre;
- Cabo USB VR100


Como funciona

Passo 1: Intale o Software


1. Primeiro, abra o ficheiro executável do qual fez download.
2. Prima “Next”.




3. Selecione a pasta onde quer que este seja instalado e prima “Next”.




4. Prima “Next” novamente para iniciar a instalação.



5. O “Kobold VR Updater” irá iniciar a sua instalação.



6. Após a conclusão da instalação prima “Close”. Poderá agora encontrar o atalho para o software no seu computador ou no menu e inicial.



Passo 2: Como fazer os Updates


1. Certifique-se que o seu Robô está devidamente carregado.
2. Inicie o programa “Kobold VR-Updater” (do Ambiente de Trabalho ou Menu Inicial).
3. Prima “Next”.




4. Ligue o Robô Aspirador VR100 ao seu computador (utilizando o cabo USB). A porta de entrada USB encontra-se na junto ao local onde o Robô se liga à estação de carregamento.




5. Assim que a ligação seja detectada prima “Next” (o driver de acesso será instalado automaticamente).




6. Se possui uma ligação à Internet, poderá seleccionar a opção “Automatic Update”. Se não possui ligação à internet mas já realizou o download da última versão do firmware para o seu computador poderá seleccionar a opção “select the file to update” e escolher o ficheiro que tenciona utilizar. Prima “Next”




7. O “Kobold VR Updater” irá agora procurar o novo ficheiro para update. Se for bem sucedido, irá aparecer a mensagem “Start Update!”. Conseguirá visualizar também informação sobre o equipamento e a sua versão. Comece o processo de update primindo “Next”.




8. O software irá agora fazer a atualização do seu Robô Aspirador Kobold VR100.



9. Deverá visualizar a mensagem que aparece na imagem abaixo. Prima “Next”.



10. Retire o cabo USB cable do Robô Aspirador e volte a colocar a capa da porta USB. Feche o programa Primindo “Close”.



O seu Robô Aspirador Kobold VR100 está agora actualizado!

Para qualquer esclarecimento adicional contacte a Aposento Real.